

Postup při aktualizaci přes OTA – Allview Viva H701 LTE / Android 7.0 / 02.08.2017



Výhody aktualizace:

- ✓ zdokonalení;
- ✓ oprava některých drobných chyb.



POZOR! Než začnete instalovat novou aktualizaci na Android 7.0, zkopírujte důležité údaje z tabletu, protože se po aktualizaci ztratí. Některé aplikace zmizí z hlavní obrazovky a z nabídky, takže po aktualizaci doporučujeme obnovit tovární nastavení tabletu pro přesnější ovládání.



POZOR! Při inicializaci postupu musí být tablet plně nabitý.




POZOR! Nepřerušujte aktualizaci za žádných okolností.

Aktualizace softwaru je operace provedena na vlastní odpovědnost podle následujících kroků.


Chcete-li aktualizovat verzi softwaru tabletu **Allview Viva H701 LTE** postupujte podle následujících kroků:




1. Zapněte tablet a připojte se k bezdrátové síti.
2. Ujistěte se, že máte SD kartu vloženou do tabletu a vybranou jako výchozí umístění.




3. V nabídce aplikací otevřete aplikaci "**Aktualizace OTA**":




4. V aplikaci "**Aktualizace OTA**" zkontrolujte novou verzi softwaru (*Viva_H701_LTE_SV6.0*).
Klikněte na **Stáhnout**:



5. Počkejte, až se úplně stáhne software do paměti tabletu (karta micro SD).




6. Po úplném stažení softwaru se na obrazovce tabletu zobrazí zpráva, která vás informuje o této aktualizaci:



7. Označte **Hotovo**. Tablet se restartuje a proces aktualizace se automaticky spustí.



8. Po ukončení procesu aktualizace se tablet sám restartuje.



9. Na obrazovce tabletu se zobrazí zpráva "**Aktualizace Android**".

Aktualizační soubor stažený v úložišti tabletu (karta microSD) bude po ukončení procesu aktualizace automaticky smazán.